

# Appendice 2 :

# Mappatura dati

# trasferiti

- Conti ↔ Aziende e fornitori
- Articoli ↔ Prodotti e servizi
- Referenti ↔ Contatti
- Documenti OC e OF ↔ Ordini di vendita e di acquisto
- Documenti PC e PR ↔ Preventivi
- Documenti FT ed NC → Fatture

# Conti ↔ Aziende e fornitori

<i>Mexal: Conto</i>	<i>VTE: Azienda</i>	<i>VTE: Fornitore</i>
Codice	Codice esterno	Codice esterno
Ragione sociale	Nome azienda	Nome fornitore
Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
Partita IVA	Partita IVA	Partita IVA
Telefono	Telefono	Telefono
Indirizzo email	Email, Altra email	Email
Fax	Fax	Fax
Sito web	Sito web	Sito web
Pagamento abituale	Pagamento	Pagamento
Indirizzo	Indirizzo (fatturazione)	Via
Località	Città (fatturazione)	Città
CAP	Codice (fatturazione)	CAP
Provincia	Provincia (fatturazione)	Provincia
Paese	Stato (fatturazione)	Stato
Categoria statistica	Categoria statistica	Categoria statistica
IBAN	Coordinate bancarie	
Agente	Agente	
Condizione agenti	Condizione agenti	
Fatturato anno corrente [A]	Fatturato anno corrente	
Fatturato anno precedente [A]	Fatturato anno precedente	
<i>Indirizzo di spedizione predefinito</i>	<i>Campi "Indirizzo di spedizione"</i>	
Rating	Rating contabile	
Categoria sconti [B]	Classe anagrafica	
Fido [A]	Fido	
Rischio [A]	Rischio	
Addebito bollo	Addebito bollo	
Codice SDI	Codice SDI	Codice SDI
Indirizzo PEC	Indirizzo PEC	Indirizzo PEC

[A] Trattandosi di un campo calcolato in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.

[B] L'allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo *Listini avanzati*.

# Articoli ↔ Prodotti e servizi

<i>Mexal: Articolo</i>	<i>VTE: Prodotto</i>	<i>VTE: Servizio</i>
Codice	Codice prodotto / SKU	Codice esterno
Descrizione	Nome prodotto	Nome servizio
Descrizione dettagliata	Descrizione	Descrizione
Unità di misura principale [B]	Unità utilizzo	Unità di misura
Codice alternativo	Codice esterno alternativo	Codice esterno alternativo
Dimensione confezione	Quantità/unità	
Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo unitario
Costo standard / ultimo [D]	Costo unitario	
Fornitore #1	Nome fornitore	
Codice articolo per fornitore #1	Numero di serie per fornitore	
Cancellato	Prodotto attivo	Attivo
Natura	Natura	Natura
Categoria statistica	Categoria statistica	Categoria statistica
Categoria sconti [C]	Classe prodotto	Classe servizio
Campi “Descrizione nota”	Nota	
Aliquota IVA	Tasse (tassa #1)	Tasse (tassa #1)
Progressivi		

<b>Mexal: Articolo</b>	<b>VTE: Prodotto</b>	<b>VTE: Servizio</b>
Esistenza [A] [E]	Quantità in stock	
Disponibilità netta [A] [E]	Disponibilità netta	
Fornitori - Clienti autom./da prod. + In produzione [A] [E]	In arrivo (non assegnati)	
Clienti autom./da prod. [A] [E]	In arrivo (assegnati)	

[A] Trattandosi di un campo *calcolato* in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.

[B] In VTE l'unità di misura è una picklist, quindi è necessaria la transcodifica dei valori tra VTE e Mexal. Per dettagli si veda l'appendice [File di configurazione del connettore](#) del manuale tecnico.

[C] L'allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo *Listini avanzati*.

[D] È possibile decidere se in VTE deve essere gestito il costo standard oppure il costo ultimo dell'articolo. Per dettagli si veda l'appendice [File di configurazione del connettore](#) del manuale tecnico.

[E] Questi campi vengono allineati non solo alla modifica dell'articolo in Mexal, ma anche automaticamente con cadenza periodica. Per dettagli si veda la sezione [Allineamento dati](#) del manuale tecnico.

# Referenti ↔ Contatti

<i>Mexal: Referente</i>	<i>VTE: Contatto</i>
Nominativo	Cognome, nome
Posizione	Posizione
Telefono	Telefono ufficio
Cellulare	Cellulare
Fax	Fax
Indirizzo email	Email
Nota	Descrizione

# Documenti OC e OF ↔ Ordini di vendita e di acquisto

Mexal: Documento OC / OF	VTE: Ordine di vendita	VTE: Ordine di acquisto
Testata		
Sigla, Serie, Numero [D]	Codice esterno	Codice esterno
Data	Data creazione [F]	Data creazione
Causale	Causale	Causale
Cliente / Fornitore [D]	Nome azienda	Nome fornitore
Pagamento	Pagamento	Pagamento
Note testata	Note testata	Note testata
Indirizzo di spedizione	Campi "Spedizione" in blocco "Informazioni indirizzo"	Campi "Spedizione" in blocco "Informazioni indirizzo"
Data di scadenza (generale) [D] [E]	Data chiusura [A]	Data chiusura [A]
Agente [D]	Agente	
Condizione agenti [D]	Condizione agenti	
Righe descrittive all'inizio del documento [D]	Soggetto	Soggetto
Righe descrittive precedute da "ANNOTAZIONI:" [D]	Annotazioni	

<b>Mexal: Documento OC / OF</b>	<b>VTE: Ordine di vendita</b>	<b>VTE: Ordine di acquisto</b>
Abbuono	Sconto finale (valore)	Sconto finale (valore)
Riferimenti esterni - Sigla	Riferimenti esterni - Sigla	Riferimenti esterni - Sigla
Riferimenti esterni - Numero	Riferimenti esterni - Numero	Riferimenti esterni - Numero
Riferimenti esterni - Data	Riferimenti esterni - Data	Riferimenti esterni - Data
Magazzino [C]	Magazzino	Magazzino
<b>Righe</b>		
Descrizione [D]	Descrizione + Commenti	Descrizione + Commenti
Quantità [D]	Quantità	Quantità
Prezzo unitario [D]	Prezzo di listino	Prezzo di listino
Sconto [D]	Sconto ( <i>percentuale oppure riduzione diretta del prezzo</i> )	Sconto ( <i>percentuale oppure riduzione diretta del prezzo</i> )
Aliquota IVA [D]	Tasse ( <i>tassa #1</i> )	Tasse ( <i>tassa #1</i> )
Provvigione [D]	Commenti ( <i>vedi <a href="#">sezione apposita</a></i> ) oppure campo personalizzato [G]	
Data di scadenza (per riga) [D]	Data chiusura [A]	Data chiusura [A]
Commessa [B] [D]	Commessa CDG	Commessa CDG
Area [B] [D]	Area CDG	Area CDG

**[A]** Se è attiva l'impostazione Controllo di gestione la data di scadenza viene presa dalle righe del documento in VTE, in caso contrario presa dalla testata del documento.

**[B]** Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione Controllo di gestione è attiva.

[C] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione Gestione magazzini è attiva.

[D] Questi campi vengono trasferiti da Mexal a VTE solo in fase di emissione del documento.

[E] Una data di scadenza vuota di Mexal in VTE diventa data odierna, dato che Mexal considera i documenti senza data di scadenza come "urgenti".

[F] Per gli ordini di vendita è possibile personalizzare il campo corrispondente alla data del documento tramite l'impostazione Ordini di vendita - Nome campo data.

[G] Per gli ordini di vendita è possibile personalizzare il campo corrispondente alla percentuale della provvigione nel blocco prodotti tramite l'impostazione Blocco prodotti - Nome campo percentuale provvigione.

## Provvigione nelle righe degli ordini di vendita di VTE

La percentuale di provvigione per la singola riga ordine in VTE viene inserita all'interno del campo *Commenti* della riga stessa.

Se per la riga sono previsti altri commenti separarli con un a capo (il campo *Commenti* è un'area di testo multi riga).

Esempio - Per indicare una provvigione del 3,5% si può usare uno qualsiasi di questi formati:

- *Provvigione 3,5%*
- *Provvigione 3,5%*
- *Provvigione: 3,5%*
- *Provvigione: 3,5%*
- *Provv. 3,5%*
- *Provv. 3,5%*
- *Provv.: 3,5%*
- *Provv.: 3,5%*

Nota: questo comportamento è mantenuto per compatibilità con versioni precedenti di VTE in cui non era possibile aggiungere campi personalizzati al blocco prodotti. Su nuove installazioni si consiglia di creare un nuovo campo e mapparli tramite l'impostazione *Blocco prodotti - Nome campo percentuale provvigione*.

# Documenti PC e PR ↔

## Preventivi

Mexal: Documento PC / PR	VTE: Preventivo
Testata	
Sigla, Serie, Numero	Codice esterno
Causale	Causale
Cliente / Fornitore	Nome azienda
Pagamento	Pagamento
Note testata	Note testata
Indirizzo di spedizione	Campi "Spedizione" in blocco "Informazioni indirizzo"
Data di scadenza (generale) [A]	Valido fino al
Agente	Agente
Condizione agenti	Condizione agenti
Righe descrittive all'inizio del documento	Soggetto
Righe descrittive precedute da "ANNOTAZIONI:"	Annotazioni
Abbuono	Sconto finale (valore)
Riferimenti esterni - Sigla	Riferimenti esterni - Sigla
Riferimenti esterni - Numero	Riferimenti esterni - Numero

<b>Mexal: Documento PC / PR</b>	<b>VTE: Preventivo</b>
Riferimenti esterni - Data	Riferimenti esterni - Data
Magazzino [C]	Magazzino
<b>Righe</b>	
Descrizione	Descrizione + Commenti
Quantità	Quantità
Prezzo unitario	Prezzo di listino
Sconto	Sconto ( <i>percentuale oppure riduzione diretta del prezzo</i> )
Aliquota IVA	Tasse ( <i>tassa #1</i> )
Commessa [B]	Commessa CDG
Area [B]	Area CDG

[A] Una data di scadenza vuota di Mexal in VTE diventa data odierna, dato che Mexal considera i documenti senza data di scadenza come “urgenti”.

[B] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione *Controllo di gestione* è attiva.

[C] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione *Gestione magazzini* è attiva.

# Documenti FT ed NC → Fatture

Mexal: Documento FT / NC	VTE: Fattura
Testata	
Sigla, Serie, Numero	Codice esterno, Soggetto [A]
Data	Data fattura
Causale	Causale
Cliente / Fornitore	Nome azienda
Pagamento	Pagamento
Note testata	Note testata
Indirizzo di spedizione	Campi "Spedizione" in blocco "Informazioni indirizzo"
Righe descrittive all'inizio del documento	Soggetto [A]
Righe descrittive precedute da "ANNOTAZIONI:"	Annotazioni
Abbuono	Sconto finale (valore)
Riferimenti esterni - Sigla	Riferimenti esterni - Sigla
Riferimenti esterni - Numero	Riferimenti esterni - Numero
Riferimenti esterni - Data	Riferimenti esterni - Data
Magazzino [B]	Magazzino

<b>Mexal: Documento FT / NC</b>	<b>VTE: Fattura</b>
Agente	Agente
<b>Righe</b>	
Descrizione	Descrizione + Commenti
Quantità	Quantità
Prezzo unitario	Prezzo di listino
Sconto	Sconto ( <i>percentuale oppure riduzione diretta del prezzo</i> )
Aliquota IVA	Tasse ( <i>tassa #1</i> )

[A] Per le fatture è possibile indicare nella configurazione del connettore se come soggetto deve essere utilizzato sempre il riferimento del documento in formato leggibile oppure, se possibile, le righe descrittive all'inizio del documento. Per approfondimento si veda l'[appendice 1 del manuale tecnico](#).

[B] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione *Gestione magazzini* è attiva.