

# 18.6 LDAP

E' possibile configurare i dati del server LDAP in vtenext per la sincronizzazione delle password utente.

Per la configurazione da Impostazioni scegliere Server LDAP. Compilare quindi le informazioni del server LDAP come da indicazioni di figura:

Impostazioni > Server LDAP

Server LDAP Salva Annulla

\*Attivo

\*Indirizzo Server   
Esempio: ldap.example.com oppure ldaps://ldap.example.com per connessioni SSL

\*Numero di porta   
Esempio: 389 or 636 per SSL

\*BaseDN LDAP   
Esempio: ou=people,dc=example,dc=com

Nome Utente   
Può essere nullo (per login anonimi)  
il nome utente è accettato nei seguenti formati  
1) nome utente@Nome canonico dell'oggetto di dominio Esempio:utente@dominio  
2) Nome dominio/nome utente Esempio:domain\utente  
Importante: il formato dell'utente segue l'attributo per il login!

Password

\*Classe della ricerca utente   
objectClass  
Attributo per la ricerca utente LDAP: Esempi:[AD: objectClass] [openLDAP: objectClass] [Mac OS X: objectClass]

\*Attributo per il login utente   
sAMAccountName  
Attributo per il login utente LDAP Esempi:[AD: sAMAccountName] [openLDAP: dn] [Mac OS X: dn]

\*Formato del nome completo utente   
cn  
Esempio: cn, può essere "name" oppure "displayName"

\*Attributi di ricerca utente   
user|person|organizationalPerson  
Per la ricerca dell'utente LDAP; attributi separati da "|" Esempio: user|person|organizationalPerson

\*Ruolo predefinito

Ruolo di default per gli utenti caricati da LDAP

In fase di creazione di un utente, una volta configurati i dati del server LDAP, è possibile ricercare l'utente:



Cognome o Nome

Ricerca LDAP

## Ruolo e Login Utente

Nome Utente

Amministratore

Il collegamento con LDAP consente:

- la precompilazione di alcune informazioni dell'utente (nome, cognome, email)
- la sincronizzazione delle password di accesso dell'utente

Revision #1

Created 14 November 2022 11:06:33 by Admin

Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin