

Articoli ↔ Prodotti e servizi

| <i>Mexal: Articolo</i> | <i>VTE: Prodotto</i> | <i>VTE: Servizio</i> |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Codice | Codice prodotto / SKU | Codice esterno |
| Descrizione | Nome prodotto | Nome servizio |
| Descrizione dettagliata | Descrizione | Descrizione |
| Unità di misura principale [B] | Unità utilizzo | Unità di misura |
| Codice alternativo | Codice esterno alternativo | Codice esterno alternativo |
| Dimensione confezione | Quantità/unità | |
| Prezzo unitario | Prezzo unitario | Prezzo unitario |
| Costo standard / ultimo [D] | Costo unitario | |
| Fornitore #1 | Nome fornitore | |
| Codice articolo per fornitore #1 | Numero di serie per fornitore | |
| Cancellato | Prodotto attivo | Attivo |
| Natura | Natura | Natura |
| Categoria statistica | Categoria statistica | Categoria statistica |
| Categoria sconti [C] | Classe prodotto | Classe servizio |
| Campi “Descrizione nota” | Nota | |
| Aliquota IVA | Tasse (tassa #1) | Tasse (tassa #1) |
| Progressivi | | |

| Mexal: Articolo | VTE: Prodotto | VTE: Servizio |
|---|---------------------------|----------------------|
| Esistenza [A] [E] | Quantità in stock | |
| Disponibilità netta [A] [E] | Disponibilità netta | |
| Fornitori - Clienti autom./da prod. + In produzione [A] [E] | In arrivo (non assegnati) | |
| Clienti autom./da prod. [A] [E] | In arrivo (assegnati) | |

[A] Trattandosi di un campo *calcolato* in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.

[B] In VTE l'unità di misura è una picklist, quindi è necessaria la transcodifica dei valori tra VTE e Mexal. Per dettagli si veda l'appendice [File di configurazione del connettore](#) del manuale tecnico.

[C] L'allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo *Listini avanzati*.

[D] È possibile decidere se in VTE deve essere gestito il costo standard oppure il costo ultimo dell'articolo. Per dettagli si veda l'appendice [File di configurazione del connettore](#) del manuale tecnico.

[E] Questi campi vengono allineati non solo alla modifica dell'articolo in Mexal, ma anche automaticamente con cadenza periodica. Per dettagli si veda la sezione [Allineamento dati](#) del manuale tecnico.

Revision #2

Created 2 July 2024 08:03:57

Updated 2 July 2024 08:20:52