






14.8 Impostazioni PDF Maker

Nel tab Impostazioni del PDFMaker è possibile definire una serie di variabili atte a configurare correttamente l'aspetto ed il formato del PDF stesso. Vediamole nel dettaglio:

Nome file	<p>Questa opzione consente di definire il nome del file in base alle proprie necessità. E' possibile combinare stringhe di testo, variabili del modulo e variabili standard come il nome del template, data corrente, ecc.</p> 
Formato Pagina	<p>Permette di variare il formato della pagina in base alle dimensioni di stampa che vogliamo ottenere col nostro PDF una volta esportato</p> 
Orientamento Pagina	<p>Serve ad impostare se l'orientamento di stampa della pagina, sarà orizzontale o verticale</p> 
Ignora valori di picklist	<p>Per non stampare determinati valori di picklist di una specifica tendina</p> 

Margini


Permette di impostare i margini di stampa. Si fa notare che è necessario per configurazione, che il margine superiore sia almeno 0.1, il resto dei margini può partire tranquillamente dal valore 0



The screenshot shows the 'Modifica Standard Layout' settings page. Under the 'Impostazioni' tab, the 'Margini' section is visible. The 'Superiore' margin is set to 1.0 and is highlighted with a red box. Other margins are set to 1.0: Inferiore, Sinistra, and Destro. The 'Formato numeri' section below shows 'Separatore decimali' set to a comma, 'Numero decimali' set to 2, and 'Separatore migliaia' set to a space.

Formato numeri


Permette di settare il separatore dei decimali e delle migliaia e decidere quanti numeri sono presenti dopo la virgola



The screenshot shows the 'Modifica Standard Layout' settings page. Under the 'Impostazioni' tab, the 'Formato numeri' section is visible. The 'Separatore decimali' is set to a comma, 'Numero decimali' is set to 2, and 'Separatore migliaia' is set to a space. These three fields are highlighted with a red box.

Conformità

E' possibile selezionare la tipologia di conformità PDF tra quelle presenti, in modo da gestirne la durevolezza di conservazione ed aspetto e l'accessibilità del documento




The screenshot shows the 'Modifica Standard Layout' settings page. Under the 'Impostazioni' tab, the 'Conformità' dropdown menu is open, showing 'PDF/A-1' as the selected option. A red arrow points to this option.

Stato

Lo stato determina quando quello specifico template è attivo (e quindi utilizzabile), oppure non attivo (non presente nella lista dei template utilizzabili).


ATTENZIONE: questa funzione è relativa all'utente. Significa che ogni singolo utente setta lo stato del template per se stesso, compreso l'admin di vtenext. Ciò significa che se l'utente admin disattiva un template, lo sta facendo SOLO per se stesso e non per tutti gli utenti del crm



The screenshot shows the 'Modifica Standard Layout' settings page. Under the 'Impostazioni' tab, the 'Stato' dropdown menu is open, showing 'Attivo' as the selected option. A red arrow points to this option.

Setta a default

Questa opzione attiva lo specifico template come default per lo specifico modulo (sarà il primo template che troveremo nella lista da utilizzare e scaricare dal modulo specifico, es. Preventivi).



The screenshot shows the 'Modifica Standard Layout' interface with the 'Impostazioni' tab selected. The 'Setta a default' checkbox is checked and highlighted with a red box and a red arrow. The interface includes a search bar at the top, a navigation menu with 'Proprietà', 'Altre Informazioni', 'Biblioteca', 'Blocco Prodotti', and 'Impostazioni', and a form with various settings like 'Nome File', 'Formato Pagina', 'Orientamento Pagina', 'Ignora valori di padding', 'Margini', 'Formato numeri', 'Conformità', 'Stato', and 'Setta a default'.

Revision #1

Created 2026-01-28 14:54:39 UTC by Admin

Updated 2026-01-28 14:54:39 UTC by Admin