

# Appendice 3

- [Funzioni personalizzate per PDFMaker](#)

# Funzioni personalizzate per PDFMaker

Il connettore VTE-Mexal mette a disposizione delle funzioni personalizzate per PDFMaker.

Per l'installazione di queste funzioni si veda il [relativo appendice nel manuale tecnico](#).

<b>Nome funzione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esempio</b>
cvm_getCodiceCommessaCdg	ID del record <i>Commessa CDG</i>	Restituisce il <i>Codice esterno</i> di un record del modulo <i>Commesse CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> .	[CUSTOMFUNCTION cvm_getCodiceCommessaCdg 1234 CUSTOMFUNCTION]
cvm_getDescrizioneCommessaCdg	ID del record <i>Commessa CDG</i>	Restituisce la <i>Descrizione</i> di un record del modulo <i>Commesse CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> .	[CUSTOMFUNCTION cvm_getDescrizioneCommessaCdg 1234 CUSTOMFUNCTION]
cvm_getCodiceAreaCdg	ID del record <i>Area CDG</i>	Restituisce il <i>Codice esterno</i> di un record del modulo <i>Aree CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> .	[CUSTOMFUNCTION cvm_getCodiceAreaCdg 5678 CUSTOMFUNCTION]
cvm_getDescrizioneAreaCdg	ID del record <i>Area CDG</i>	Restituisce la <i>Descrizione</i> di un record del modulo <i>Aree CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> .	[CUSTOMFUNCTION cvm_getDescrizioneAreaCdg 5678 CUSTOMFUNCTION]