


18.6 LDAP

E' possibile configurare i dati del server LDAP in vtenext per la sincronizzazione delle password utente.

Per la configurazione da Impostazioni scegliere Server LDAP. Compilare quindi le informazioni del server LDAP come da indicazioni di figura:

 Impostazioni > Server LDAP

Server LDAP

*Attivo

☒

*Indirizzo Server

Esempio: ldap.example.com oppure ldaps://ldap.example.com per connessioni SSL

*Numero di porta

389

Esempio: 389 or 636 per SSL

*BaseDN LDAP

Esempio: ou=people,dc=example,dc=com

Nome Utente

Puo' essere nullo (per login anonimi)
il nome utente e' accettato nei seguenti formati
1) nome utente@Nome canonico dell'oggetto di dominio Esempio:utente@dominio
2) Nome dominio\nome utente Esempio:domain\utente
Importante: il formato dell'utente segue l'attributo per il login!

Password

*Classe della ricerca utente

objectClass

Attributo per la ricerca utente LDAP: Esempi:[AD: objectClass] [openLDAP: objectClass] [Mac OS X: objectClass]

*Attributo per il login utente

sAMAccountName

Attributo per il login utente LDAP Esempi:[AD: sAMAccountName] [openLDAP: dn] [Mac OS X: dn]

*Formato del nome completo utente

cn

Esempio: cn, puo' essere "name" oppure "displayName"

*Attributi di ricerca utente

user|person|organizationalPerson

Per la ricerca dell'utente LDAP, attributi separati da "|" Esempio: user|person|organizationalPerson

*Ruolo predefinito

Ruolo di default per gli utenti caricati da LDAP

Salva

Annulla

In fase di creazione di un utente, una volta configurati i dati del server LDAP, è possibile ricercare l'utente:



Cognome o Nome

Ricerca LDAP

Ruolo e Login Utente

Nome Utente

Amministratore

☐

Il collegamento con LDAP consente:

- la precompilazione di alcune informazioni dell'utente (nome, cognome, email)
- la sincronizzazione delle password di accesso dell'utente

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:07 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:07 by Admin