

6.2.3 Configurazione Newsletter (SMTP)

Da Impostazioni > Altre Impostazioni, possiamo accedere alla pagina di Configurazione Newsletter, che permette, lato interfaccia, di configurare un SMTP dedicato per l'invio massivo delle email di marketing.



Impostazioni > Modifica Configurazione Newsletter
Configura il server di posta per le Newsletter e i Bounce

Server di posta in uscita (SMTP)	
Usa un server personalizzato	No
Impostazioni di invio	
Frequenza di invio	Invia fino a 20000 email al giorno
Politica di esclusione indirizzi	Per campagna
Configurazione Bounce (IMAP)	
Attivo	No

Interfaccia della Configurazione Newsletter

Cerca...

Impostazioni > Modifica Configurazione Newsletter

Configura il server di posta per le Newsletter e i Bounce

Salva

Annulla

Server di posta in uscita (SMTP)

Usa un server personalizzato☒

Se abilitato, usa un server SMTP personalizzato per l'invio di newsletter

* Nome Server

* Porta

* Nome Utente

Password

Richiede Autenticazione?☒

Le porte standard sono: 25 (senza cifratura), 587 (con tls) o 465 (con ssl, obsoleto, ma ancora usata)

Impostazioni di invio

Frequenza di invio

Politica di esclusione indirizzi

"Globale" per escludere gli indirizzi disiscritti anche da altre campagne.

Configurazione Bounce (IMAP)

Attivo☒

Se abilitato, scansione una casella di posta per i messaggi respinti e disiscrive automaticamente gli indirizzi

* Nome Server

* Porta

* Nome Utente

Password

SSL/TLS

Indirizzo per il bounce

* Cartella da monitorare

L'indirizzo email a cui inviare le email di errore

Soglia di bounce

Il numero di volte che un destinatario deve essere respinto per essere disiscritto

>1

IMBENT 21.10

© 2006-2021 viternext.com | Utente

Modifica impostazioni dell'SMTP dedicato

Cliccando su modifica, è possibile impostare una serie di parametri relativi alla configurazione dell'SMTP dedicato per l'invio delle Newsletter, nello specifico:

Nome del Server	es. smtp.nomedominio.it
Porta	la porta di configurazione per quell'smtp es. 465
Nome Utente	l'indirizzo email legato all'smtp per quel dominio con diritti di relay su tutte le caselle
Password	la password associata all'email del nome utente sopra citato
Richiede Autenticazione	se il serve richiede l'autenticazione per la login
Frequenza di invio	numero massimo di email inviabili giornalmente
Politica di esclusione indirizzi	Per Campagna: esclude solo i disiscritti per quella determinata campagna Globale: esclude tutti i disiscritti del crm
Configurazione Bounce IMAP	Tutte le impostazioni per la casella Bounce, nella quale verranno rimandate le email di "rimbalzo", ovvero tutte le email che sebbene sono state correttamente inviate, vengono bloccate e rimandate al mittente. In questo caso, configurando questa casella, tutte le email di ritorno, verranno inoltrate in questo indirizzo senza intasare il vero mittente