


All'interno delle tre aree è possibile inserire:

- Parti di testo fisso
- Variabili: vengono sostituite con i dati di vtenext all'esportazione del documento in formato PDF


Testo fisso

E' possibile inserire del testo fisso all'interno dell'Intestazione, Corpo o Piè di pagina posizionandosi con il cursore e iniziando a scrivere il contenuto:



Variabili

Per inserire delle variabili, posizionare il cursore in corrispondenza del punto in cui si vuole inserire la variabile, scegliere il tipo di variabile da inserire dalla voce MODULO sopra e quindi cliccare su Inserisci nel template:



Il sistema inserisce una stringa variabile che verrà sostituita con il valore assunto dal campo quando verrà generato il pdf/rtf:

- Corpo

Intestazione

Piè pagina

Sorgente

B I U S X²

Stili

Normale

Carattere

DL...


Nome Azienda: \$ACCOUNTS_ACCOUNTNAMES
Provincia: \$ACCOUNTS_BILL_STATES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas condimentum sem orci, et viverra magna finibus non. In ultricies erat eget ex cursus faucibus. Mauris in laculis tellus. Sed placerat lacinia urna at lobortis. Pellentesque porta, velit in feugiat viverra, purus elit vestibulum mi. nec volutpat risus est et diam. Ut commodo nisi dui, commodo faucibus lectus sollicitudin eu. Morbi metus ante, pulvinar sed est eget, gravida mattis diam. Morbi in lorem dignissim orci tincidunt semper et in ipsum. Nam vitae facilisis orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.


Morbi in porttitor purus. Duis ullamcorper diam et turpis viverra sodales. Aenean et tortor vitae ligula bibendum semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit accumsan viverra. Etiam eu ornare nisi. Pellentesque id lectus eu massa eleifend scelerisque ut tempus purus. Integer sodales orci semper metus ultrices hendrerit. Cras in una interdum, conculcas lectus nec, semper odio. Etiam augue nulla, varius eget erat non, rutrum bibendum leo. Nulla posuere, lacus eros mollis purus, vitae luctus ante tellus posuere sapien.

- b) cliccare in corrispondenza di Blocchi collegati sul pulsante Inserisci nel template:

Quindi è possibile selezionare uno dei blocchi già esistenti (attenzione controllare che riferiscano al modulo per cui stiamo costruendo il template) oppure attraverso Crea Blocchi collegati avviare la procedura guidata per la creazione di un nuovo blocco:



Cliccare su CREA UN BLOCCO COLLEGATO



Scegliere il modulo relazionato del quale si vogliono visualizzare i dati nel pdf

Modifica Blocco

- Modulo Relativo
- Selezione Colonne**
- Filtri
- Stile Blocco

Selezione Colonne

Campi disponibili

- Informazione Ordine di Vendita
- Soggetto
- Nome Opportunità
- Numero cliente
- Numero Ordine di Vendita
- Nome Preventivo
- Ordine di acquisto
- Nome Contatto
- Data chiusura**
- Trasportatore
- Pendente
- Stato
- Arrotondamento
- Commissione Vendita
- Imposta Rework/ricambio
- Totale Documento

Campi selezionati

- Soggetto
- Numero Ordine di Vendita
- Stato
- Data Chiusura**

< Indietro Prossimo >

Scegliere i campi che si vogliono visualizzare (dalla colonna di sinistra, con la freccia, portare i campi nella colonna di destra)

Modifica Blocco

- Modulo Relativo
- Selezione Colonne
- Filtri**
- Stile Blocco

Filtri

☒ Mostra Filtri Standard

Filtri Avanzati


Nuovo Gruppo

Stato Approvato


Nuova Condizione

< Indietro Prossimo >

Settare, se necessario, un filtro per poter visualizzare il dato desiderato (es.: tutti gli Ordini di vendita in stato Approvato)



Ritoccare la tabella come desiderato e dare un nome al blocco



Terminata la configurazione, il risultato sarà come quello rappresentato in figura

N.B.: i "Campi Tabella" possono essere inseriti in un PDF utilizzando i blocchi collegati.

Revision #1

Created 2026-07-06 15:06:39 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:39 UTC by Admin