

18.7 Valute

E' possibile gestire diversi tipi di valute nel caso vi siano utenti che devono redigere offerte con una valuta diversa da quella proposta per default dal sistema (Euro).

Da Impostazioni > Valute è possibile visualizzare le valute configurate nel sistema e aggiungerne nuove.

 **Impostazioni > Valute**
Gestisce le valute internazionali e il tasso di conversione

Lista Valute

Nuova Valuta

#	AZIONE	NOME VALUTA	CODICE VALUTA	SIMBOLO	TASSO CONVERSIONE	STATO
1		Euro	EUR	€	1.000	Attivo
2	 	USA, Dollars	USD	\$	0.850	Attivo

Per creare una nuova valuta sono richieste le seguenti informazioni:

Nome della Valuta	il nome della valuta che si vuole gestire, per esempio "USA, Dollars (USD)".
Tasso Conversione	Il tasso di conversione deve essere sempre collegato alla valuta base di vtenext
Stato	Attivo/Inattivo



USA, Dollars

Salva

Annulla

Nome Valuta

USA, Dollars (USD)

Simbolo

\$ 1

Valuta Base

Euro (EUR)

Tasso Conversione

€ 0.850

Stato

Attivo

Esempi

USA, DOLLARS → EURO

1 \$	2 \$	5 \$	10 \$	50 \$	100 \$
0.85 €	1.70 €	4.25 €	8.50 €	42.50 €	85.00 €

EURO → USA, DOLLARS

1 €	2 €	5 €	10 €	50 €	100 €
1.18 \$	2.35 \$	5.88 \$	11.76 \$	58.82 \$	117.65 \$

Una volta configurate la valute, è possibile:

- creare preventivi, ordini di vendita, fatture, ddt, ordini di acquisto con le nuove valute.
- associare a ogni utente, tramite scheda Preferenze, la valuta di default. Questa impostazione consentirà all'utente di visualizzare tutti i campi di tipo valuta (ad esempio il campo Fatturato in anagrafica Azienda) nella valuta scelta di default, secondo il tasso di conversione indicato nelle impostazioni.

Revision #1

Created 2026-07-06 15:06:43 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:43 UTC by Admin