

6.2.3 Configurazione Newsletter (SMTP)

Da Impostazioni > Altre Impostazioni, possiamo accedere alla pagina di Configurazione Newsletter, che permette, lato interfaccia, di configurare un SMTP dedicato per l'invio massivo delle email di marketing.



Impostazioni > Modifica Configurazione Newsletter
Configura il server di posta per le Newsletter e i Bounce

Server di posta in uscita (SMTP)	
Usa un server personalizzato	No
Impostazioni di invio	
Frequenza di invio	Invia fino a 20000 email al giorno
Politica di esclusione indirizzi	Per campagna
Configurazione Bounce (IMAP)	
Attivo	No

Interfaccia della Configurazione Newsletter

Cerca...











Impostazioni > Modifica Configurazione Newsletter

Configura il server di posta per le Newsletter e i Bounce

Salva

Annulla

Server di posta in uscita (SMTP)

Usa un server personalizzato

☒

Se abilitato, usa un server SMTP personalizzato per l'invio di newsletter

* Nome Server

Newsletter viterest

* Porta

465

Le porte standard sono: 25 (senza cifratura), 587 (con tls) o 465 (con ssl, obsoleto, ma ancora usata)

* Nome Utente

newsletter@account.com

Password

Richiede Autenticazione?

☒

Impostazioni di invio

Frequenza di invio

Invia fino a 20000 email al giorno

Politica di esclusione indirizzi

Per campagna

"Globale" per escludere gli indirizzi disiscritti anche da altre campagne.

Configurazione Bounce (IMAP)

Attivo

☒

Se abilitato, scansione una casella di posta per i messaggi respinti e disiscrive automaticamente gli indirizzi

* Nome Server

mail.servername.com

* Porta

993

Le porte standard sono: 143 (senza cifratura) o 993 (con cifratura)

* Nome Utente

bounce@account.com

Password

SSL/TLS

SSL

Indirizzo per il bounce

bounce@account.com

L'indirizzo email a cui inviare le email di errore

* Cartella da monitorare

Soglia di bounce

5

Il numero di volte che un destinatario deve essere respinto per essere disiscritto

>

IMBENT 21.10

© 2006-2021 viterest.com | Utente

Modifica impostazioni dell'SMTP dedicato

Cliccando su modifica, è possibile impostare una serie di parametri relativi alla configurazione dell'SMTP dedicato per l'invio delle Newsletter, nello specifico:

Nome del Server	es. smtp.nomedominio.it
Porta	la porta di configurazione per quell'smtp es. 465
Nome Utente	l'indirizzo email legato all'smtp per quel dominio con diritti di relay su tutte le caselle
Password	la password associata all'email del nome utente sopra citato
Richiede Autenticazione	se il serve richiede l'autenticazione per la login
Frequenza di invio	numero massimo di email inviabili giornalmente
Politica di esclusione indirizzi	Per Campagna: esclude solo i disiscritti per quella determinata campagna Globale: esclude tutti i disiscritti del crm

Configurazione Bounce IMAP

Tutte le impostazioni per la casella Bounce, nella quale verranno rimandate le email di "rimbalzo", ovvero tutte le email che sebbene sono state correttamente inviate, vengono bloccate e rimandate al mittente. In questo caso, configurando questa casella, tutte le email di ritorno, verranno inoltrate in questo indirizzo senza intasare il vero mittente.

In questa configurazione andranno inseriti:

- **Nome del Server:** per permettere la configurazione della casella
- **Porta:** quella consigliata dal mantainer
- **Username:** corrisponde all'indirizzo email che si desidera configurare per il Bounce
- **Password:** quella della casella email inserita nel precedente punto
- **SSL/TLS:** quello consigliato dal mantainer
- **Indirizzo per il bounce:** è sufficiente ripetere l'indirizzo inserito nel campo Username
- **Cartella da monitorare:** appena inseriti username e password, e cliccato sull'icona contestuale che si trova proprio su questo campo, verrà ricaricata momentaneamente la pagina per provare a raggiungere le cartelle di quella casella presenti sul server, e sarà necessario scegliere la cartella INBOX (ovvero la Posta in Entrata)
- **Soglia di Bounce:** definisce il numero massimo di email restituite come bounce oltre il quale un indirizzo viene automaticamente classificato come irraggiungibile. Una volta considerato non raggiungibile, l'indirizzo viene rimosso dalla newsletter e inserito nella lista degli indirizzi soppressi (non tra le disiscrizioni)

ATTENZIONE: quando si imposta un server di posta per l'invio delle newsletter, si consiglia un servizio dedicato per questo specifico scopo. Non si vieta l'uso di altri sistemi classici o gratuiti come potrebbero essere caselle email di Office 365 oppure di GMail. Basti sapere che con questo tipo di servizi gratuiti, l'invio risulterà sempre limitato alla loro impostazione gratuita (negli esempi fatti, è di 500 email giornaliere).

Revision #1

Created 2026-07-06 15:06:35 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:35 UTC by Admin